



# TROPHY**MARKER** Gebruikershandleiding

- Labels en inktfolie plaatsen
- Driver installeren
- DataPrint installeren
- DataPrint activeren
- Een label selecteren in DataPrint





### Labels en inktfolie plaatsen

#### Inktfolie plaatsen



**A.** Open de transparante kap door deze op de inkeping naar beneden te duwen.



**B.** Schuif de inktfolie over de eerste zwarte spindle. Zorg dat de inktfolie naar achteren toe afwikkelt, met de opstaande rand van de spindle aan de rechterzijde.



**C.** Plaats de spindle met de inktfolie op de achterste as in de printer. Plaats eerst de linkerkant,

waardoor de veer ingedrukt wordt, en plaats daarna de rechterkant. Laat de spindle op zijn plaats klikken. Zorg ervoor dat de opstaande rand aan de rechterkant van de printer zit.



**D.** Schuif de kartonnen koker (afvalrol) over de tweede zwarte spindle.







E. Plaats de spindle met de afvalrol op de voorste as in de printer. Plaats ook hier eerst de linkerkant waardoor de veer ingedrukt wordt en plaats daarna de rechterkant en laat de spindel met de afvalrol op zijn plaats klikken. Zorg ervoor dat de opstaande rand aan de rechterkant van de printer zit.

F. Ontgrendel de bovenkant van de printer door de groene hendels aan de zijkant naar u toe te trekken en til de kap op. Deze zal automatisch vergrendelen en open blijven staan.

**G.** Haal de inktfolie onder de printkop door en plak deze op de afvalrol.



**H.** Draai de inktfolie door tot het zwarte gedeelte van het lint om de afvalrol gewikkeld zit.



Instructievideo Inktfolie plaatsen

ALTEC industrial identification B.V. Nieuwland Parc 90 • 3351LJ • Papendrecht T 078 - 615 20 33 • info@altec.nl • www.altec.nl





#### Labels plaatsen



I. Plaats de rol labels op de groene label spindle en schuif de centreervleugels tegen de rol aan. Indien mogelijk de verdikking van de centreervleugels in de kern van de rol plaatsen. Gebruik de vleugels om de labels precies in het midden van de spindle uit te lijnen.



J. Plaats de label spindle met de labels achter in de TTP in de daarvoor bestemde uitsparingen.





N. Voer de labels door tot deze rusten op de metalen afscheurrand van de printer. Sluit de kap door de printer uit de vergrendeling te tillen en rustig naar beneden te duwen. Druk nog een laatste maal stevig op de kap tot u een 'klik' hoort om hem te vergrendelen.



K. Voer de labels onder de witte balk door en schuif de groene geleiders met beide handen tegen de labels aan. De rechter geleider is de 'Gap' (tussenruimte)-sensor.



**O.** Sluit de transparante kap.



L. Zorg ervoor dat er geen speling meer is tussen de labels en de geleiders. Let ook op dat de geleiders niet te strak staan, anders gaat de drager bol staan.



Instructievideo Labels plaatsen

ALTEC industrial identification B.V. Nieuwland Parc 90 • 3351LJ • Papendrecht T 078 - 615 20 33 • info@altec.nl • www.altec.nl





#### **Driver installeren**

Let op: zorg er voor dat de printer uitgeschakeld is. Pas na het installeren van de driver zet u de printer aan.



1. Klik in het hoofdmenu op 'Installeer Printer Driver'.



E Windows-beveiliging	×
Wilt u de software voor het apparaat installeren?	
Naam: Altec Printers Uitgever: Euro Plus d.o.o.	
Software van Euro Plus d.o.o. altijd vertrouwen Installeren Niet installeren	
Installeer alleen stuurprogramma's van uitgevers die u vertrouwt. Hoe kan ik bepalen welk software veilig is voor installatie?	<u>e</u>

3. De installatie zal starten, maar er zal een Windows-beveiliging worden getoond. Klik hier op 'installeren'.



4. De installatie zal vervolgens voortgezet en afgerond worden.



5. Zet nu de printer aan. De PC zal de printer detecteren en in de taakbalk zal een icoon zichtbaar worden. Hier hoeft u verder niets mee te doen.

Dit duurt ongeveer 1 á 2 minuten.

Instellingen	- 🗆 X
Start	Printers en scanners toevoegen
Instelling zoeken	+ Een printer of scanner toevoegen
Apparaten	_
B Printers en scanners	Printers en scanners
🖷 Verbondeı apparaten	Altec TTP-343 Plus
∦ Bluetooth	CutePDF Writer
Muis en to Johpad	
📟 Typen	Fax
Automatisch afspelen	Microsoft Print to PDF
🖞 USB	Microsoft XPS Document Writer

6. In het scherm 'Apparaten', te vinden via het configuratiescherm van Windows, zult u nu zien dat de Altec TrophyMarker geïnstalleerd is.





### DataPrint installeren



Klik in het hoofdmenu op 'Installeer DataPrint'.

Selecteer Setup Taal	×
Selecteer de taal die gebruikt wordt tijdens de installatie:	
Nederlands	•
OK Annule	eren

Selecteer de gewenste taal en klik op 'OK'.



Klik op 'volgende'.



Lees de licentie overeenkomst door, plaats een vinkje in het vak 'lk accepteer de voorwaarden van de Licentieovereenkomst' en klik op 'Volgende'.

	-		
installeren of kli	ik Wijzig om een an.		
Vorige	Volgende	Annule	erer
	installeren of kl	installeren of klik Wijzig om een an.	installeren of klik Wijzig om een an

Laat de standaard installatielocatie staan of blader indien gewenst naar een aangepaste locatie via de knop 'Wijzigen...'. Klik vervolgens op 'Volgende'.





🙀 Altec DataPrint Installatie	_		×
Gereed om te installeren Altec DataPrint			
Klik op Installeren om de installatie te starten. Klik op Vorige om uw inste controleren of te wijzigen. Klik Annuleren om de wizard te sluiten.	ellinge	en te	
<u>V</u> orige <u>Installeren</u>		Annule	ren

Klik in het volgende scherm op 'Installeren' om de installatie te starten.

17	Altec DataPrint Installatie	-		×
	Installeren Altec DataPrint			
	Een ogenblik geduld a.u.b. terwijl de Installatie Wizard Altec DataPrint	installee	ert.	
	Status:			
	<u>V</u> orige <u>V</u> olgena	le	Annule	ren

De installatie duurt enkele minuten.

Altec DataPrint Installatie	- 🗆 X			
	De installatie Wizard van Altec DataPrint is voltooid			
	Klik op de Voltooien knop om de Installatie Wizard te sluiten.			
	Vorige Voltooien Annuleren			

De installatie is nu gereed. Klik op 'Voltooien' om de installatie af te ronden.

# DataPrint activeren

De software kunt u activeren door middel van de meegeleverde licentiecode.

🕑 Welkom bij Altec DataPrint	X
Licentie nog niet geactiveerd	
Activeren	
Maak een nieuw label of open een bestaand label.	
Nieuw Label Open Label	
Recente labels	
Niet opnieuw tonen	n

Wanneer DataPrint voor het eerst wordt opgestart, ziet u de knop Activeren staan. Klik hierop om DataPrint te activeren.

🗗 Activatie		Х
Vul alle velden in	om het product te activeren.	
Naam		*
Bedrijf		*
Serienummer		
	Vul een geldige activatiecode in.	
	Activeren	en

Vul in het volgende scherm uw gegevens in.

De licentiecode kunt u vinden aan de binnenzijde van de DVD-hoes. Activeer DataPrint door op de knop 'Activeren' te klikken.

#### ALTEC industrial identification B.V. Nieuwland Parc 90 • 3351LJ • Papendrecht

T 078 - 615 20 33 • info@altec.nl • www.altec.nl





# Een label selecteren in DataPrint

💽 Welkom bij Altec DataPrin	it	×
Maak een nieuw label of o	pen een bestaand label.	
Nieuw Label	Open Label	
Recente labels		
Niet opnieuw tonen		Sluiten

Bij het openen van DataPrint verschijnt het bovenstaande scherm. Kies hier voor 'Nieuw Label...'.

ecteer label					
Recent Uit Database	Aangepast				
Zoek labels					
Naam	Etiketbreedb	Etikethoogte	Туре	Pag	Voorbeeld
TTP DIA 25mm A297	25 mm	25 mm	Component labels	25 r	
TTP DIA 32mm A297	32 mm	32 mm	Component labels	32 r	
TTP DIA 39mm A297	39 mm	39 mm	Component labels	39 r	
TTP DIA 45mm A297	45 mm	45 mm	Component labels	45 r	
TTP DIA 50mm A297	50 mm	50 mm	Component labels	50 r	
TTP DIA 59mm A297	59 mm	59 mm	Component labels	59 r	
TTP 73x27mm A153	73 mm	27 mm	Raised labels	73 r	
TTP 62x25mm A153	62 mm	25 mm	Raised labels	62 r	
TTP 48x18mm A153	48 mm	18 mm	Raised labels	48 r	
TTP 40x15mm A153	40 mm	15 mm	Raised labels	40 r	

Zoek vervolgens in de database het juiste label op en klik op 'volgende'.

Nieuw Label	
Printer	
Printer instellingen	
Printerinstellingen opslaan in het label.	
🔘 Instellingen worden NIET opgeslagen in het label. (Gebruik voorkeursinstellingen van de driver)	
selecteer printer	
Altec TTP-343 Plus	
CutePDF Writer	
Fax	
Microsoft Print to PDF	
Microsoft XP3 Document writer	
Yorige	Volgende Voltooien Annule

Selecteer in dit scherm de 'Altec TTP-343 Plus' en klik vervolgens op 'Voltooien'.

DESTRING	Start Lab	el							
Afdrukken	Arial B I U	A A Z	10 •	Tekstvak	Klembord	illo lovoegen illo Verwijderen ⊯Ontwerp Toepassen Labels	Kopieer Label Kopieer Regel F Tekst Herhalen Kopiëren	Gegevens Importeren	A Zoeken B Zoeken B Speciale Teke Bewerken
abel1 * ×									
					1				
					1.1				
					2		_		
					_				
					ŕ		_		
					4				
					4				
					4				
					4 				
					4 				
					4 				
					4        -				
					4 				
					4 				
					4 				
					4 				
					4 				

Het label en de printer zijn nu ingesteld. U kunt nu beginnen met het invoeren van data en het printen van labels.





Instructievideo Een Excel-bestand koppelen